


Create Output



Cicare Flash



Passo 2

Passo 3

Passo 1
4:3 TV

Passo 2 : scegliere se si vuole far vedere o no Intro Pro Show mettendo lo spunta sopra al rettangolo giallo, si può dare o cambiare il titolo del lavoro (Set Menu Title) e scegliere la diapositiva di partenza(Set Menu Thumbnail).

Passo 3 : scegliere il bitrate (Video for 256K Broadband) o superiore, io non andrei oltre 768k perché il file diventa troppo grande, Risoluzione 500x300 framerate 45 poi mettete tutti gli spunta fino a fine righe.

A questo punto siete pronti per creare il video, clic sul bottone “Create” salvate nella vostra cartellina e il programma vi creerà 3 file , tuo lavoro.html, tuo lavoro.swf, tuo lavoro.flv.

Mandatemi i file per posta elettronica ed il gioco è fatto.

IMPORTANTE: DOVETE LAVORARE CON FOTO RIDOTTE PER INTERNET POCO PESANTI, AL MASSIMO 45-50K

IO ADOPERO OUTLOOK PER FARLO E' RAPIDISSIMO:

NELLA VOSTRA CARTELLINA DELLE FOTO ORIGINALI EVIDENZIATE LE FOTO CHE VI SERVONO PER FARE IL VIDEO POI CLIC CON IL TASTO DESTRO DEL MOUSE INVIA A: DESTINATARIO DI POSTA . VI CHIEDERA' DI RIDURRE LE FOTO IN PICCOLE MEDIE O GRANDI VOI SCEGLIETE PICCOLE (600X400) DARE OK E SI APRIRA' LA CLASSICA FINESTRA DI OUTLOOK CON TUTTE LE FOTO RIDOTTE , COPIATE E INCOLLATE NELLA CARTELLINA DI ORIGINE CAMBIANDO IL NOME.

NEL SITO DI GIANNI ROSSI www.giannirossi-fotoviaggi.com TROVERETE ANCHE UN ALTRO METODO MOLTO PIU' PROFESSIONALE CON PHOTOSHOP.

QUALUNQUE METODO VA BENE PURCHE' LE FOTO SIANO POCO PESANTI..

QUESTE ISTRUZIONI SONO PER CHI ADOPERA PSG .

